


تکنیک ها و قابلیت هایی از Windows media player 10

تبدیل سی دی های صوتی به mp3 با Windows media player 10

امروز قصد داریم تا طریقه تبدیل CD های صوتی رو به mp3 با استفاده از windows media player بررسی کنیم:

امروزه فایل های mp3 به خاطر داشتن حجم کم و کیفیت بالا بیشتر از فایل های صوتی دیگر مورد استفاده قرار می گیرند و تا الان متما شده که شما هم بفواین به سی دی صوتی رو به mp3 تبدیل کنید در این باره نرم افزارهایی همچون jetaudio و یا audigrabber هم وجود دارن که این کار رو انجام میدن اما ما حالا می فوایم بدون استفاده از اونها و با کمک خود مدیا پلیر ویندوز این کار رو انجام بدیم : روش کار به این صورته که قبل از این که سی دی صوتی تون رو داخل سی دی رایج بذارین اول برنامه مدیا پلیر رو باز کنید و از منوی Tools گزینه options رو انتخاب کنید



– در صفحه باز شده وارد سربرگ
Rip Music بشین



در اینجا همونطوری که در تصویر می بینید تنظیماتی وجود دارد که باید یکی یکی اونها رو برای کار مرتب کنید اول از همه در قسمت Rip music to this location برای ذخیره شدن فایل های mp3 نهایی انتخاب کنید. از طریق کلیک کردن روی دکمه change این کار امکان پذیره - در قسمت Rip setting فرمت دلفواه برای تبدیل سی دی صوتی رو mp3 انتخاب کنید توجه کنید که فرمت پیش فرض WMA هستش و بایستی تغییر کنه- در زیر منوی کشویی سه مربع انتخاب (check box) وجود دارد -- اگر اولی رو انتخاب کنید فایل های ساخته شده محافظت شده یا رمزگذاری شده هستن -- اگر دومی رو انتخاب کنید هر سی دی صوتی که بذارین به ممض گذاشتن در سی دی راه برنامه فایل های اون رو به صورت خودکار به mp3 تبدیل می کنه -- اگر سومی تیک دار بشه وقتی سی دی مورد نظرتون به mp3 تبدیل شد سی دی به صورت خودکار از سی دی راه بیرون میاد .

و در مرحله آخر منوی کشویی Audio quality می مونه که مربوط به حجم فایل mp3 تولیدیه که بهتره بذارین روی حالت پیش فرض خودش که ۱۲۸ کیلوبایته باشه .

سی دی صوتی تون رو داخل سی دی راه بذارین و مدیا پلیر رو باز کنید و برین تو قسمت Rip که در منو های بالای صفحه هست و آهنگ هایی رو که دوست دارین به mp3 تبدیل کنید انتخاب کنید و برین روی کلید Rip music.

اگر اولین بار باشه که این تنظیمات رو انجام می دین با دو تا پنجره دیگه هم روبرو میشین که در اولین پنجره گزینه دوم رو انتخاب کنید - تیک رو بزنین و Next رو کلیک کنید و در دومی هم گزینه دوم رو انتخاب کنین.

رفع مشکل نمایش فایل های VCD (dat) در برنامه های مدیا پلیر:

متما با این مشکل مواجه شدید که وقتی که فایل های ویدیویی روی CD رو انتخاب میکنین و در هاردتون ذخیره می کنید با فرمت dat ذخیره میشن-- مشکل اینجاست که برنامه های مدیا پلیر این نوع فایل رو نمی شناسن و به عنوان مثال در windows media player برای پخش اونها بایستی قسمت File types روی *.* All files قرار بگیره تا بتونیم اونها رو انتخاب کنیم

رفع این مشکل بسیار ساده است برای این کار در پنجره My computer از طریق منوی Tools وارد Folder options بشین و در قسمت View تیک مربع Hide extensions for known file types بردارید و Apply و ok رو بزنین - - حالا روی فایل های Dat تصویری راست کلیک کنید و Rename رو بزنین تا اسم و پسوند فایل به حالت آبی در بیاد --- در مرحله آخر پسوند فایلتون رو از Dat به Mpg تبدیل کنید و اینتر بزنین.

گرفتن عکس از فیلم در windows media player

شما به دو روش می توانید این کار را انجام دهید:

روش اول: کلید های ctrl+i

در این روش که خیلی هم ساده است فقط کافیست کلید های ctrl+i رو در هنگام پخش فیلم بزنین.

روش دوم: گرفتن عکس از فیلم با دکمه print screen

وقتی که از یک فیلم در حال پخش با کلید Print screen عکس می گیرین و اونرو در یک نرم افزار گرافیکی

مثل Paint ویندوز paste می کنین می بینید که یه صفحه سیاه paste میشه و

برای حل این مشکل وارد برنامه windows media player شوید. در منوی tools روی option کلیک کرده و

وارد قسمت performance شوید. سپس وارد advance شوید. سپس در قسمت video acceleration تیک

کنار overlays use بردارید. حالا می تونید با print screen از فیلم عکس بگیرید .