

آموزش پارتیشن بندی FAT32 برای (بخش دوم)

برای ایجاد پارتیشن از صفحه اصلی گزینه 1 یعنی 1 Created dos portion or logical..... را بزنید .
بعد از طی این مراحل صفحه ای با مشخصات زیر حاصل می شود :

```
Created dos portion or logical dos drive
Current fixed disk drive:1
Choose 1 of the following:
1.Create primary dos portion
2.Create extended dos portion
3.Create logical dos drive in extended dos portion
Enter choice:
```

سپس کلید 1 را تایپ و enter را بزنید . مدتی صبر کنید تا 100% Complete و Verifying drive integrity تا 100% کامل شود. بعد از آن پیغام زیر ظاهر می شود :

```
Create primary dos portion
Current fixed disk drive:1
Do you wish to use the maximum available.....
Press Esc to return to fdisk options
```

کادر بالا از شما می پرسد که آیا می خواهید تمام دیسک سخت پارتیشن اولیه (Primary) گردد؟ شما دکمه N را تایپ کرده و سپس Enter را بزنید . سپس مدتی صبر کنید تا 100% کامل شود ... بعد صفحه زیر ظاهر می شود :

```
Create primary dos portion
Current fixed.....
Total disk space is .....M bytes(1mb=.....)
Maximum space available for portion is.....
Enter portion size in Mbytes or .....
Press esc .....
```

صفحه بالا ظرفیت هارد شما را که برای این عمل در دسترس می باشد را اعلام می کند شما باید در این مرحله برای درایو Start up تان مقداری را در مقیاس مگا بایت وارد کنید البته درصد هم می شود .

توصیه :

- 1- آنهایی که هارد 20 دارند 3000 را بزنند
- 2- هارد 30، 4000 یا 4500
- 3- هارد 40 به بالا تا 80، 6000 یا 5500
- 4- HARدهای 20 به پایین به نسبت 1000، 1500، 2000، 2500

بعد از وارد کردن مقدار Enter را زده تا پیغام زیر ظاهر شود Primary dos portion Created :
سپس Esc را زده تا وارد صفحه اصلی Fdisk بشوید .
از صفحه اصلی گزینه 1 (Create dosor logical.....) و از صفحه بعدی گزینه 2 (Create extended 2 dos portion) را زده مدتی صبر کنید تا 100% کامل شود. سپس صفحه زیر ظاهر می شود Create :

```
extended dos portion
Current fixed.....
Portion status type volume label Mbytes.....
C:1 pri...
Total disk space is.....
Enter portion size in Mbytes or per.....
No portion define
Press esc.....
```

سپس کلید **Enter** را بزنید. تا پیغام (Extended.....) ظاهر شود .
حالا کلید **Esc** را بزنید تا سیستم به طور اتوماتیک وارد بخش ایجاد درایوهای منطقی شود. مدتی صبر کنید تا 100% تمام شود سپس از صفحه بعدی ظاهر شده عدد دلخواه خودتان به مگابایت را برای درایو **D:** وارد کنید. مدتی صبر کنید تا 100% کامل شود . بعد از این مرحله یا احیانا **Restart system** ماجرا را برای درایو های منطقی دیگر از قبیل **E** تا **Z** ادامه بدهید تا جایکه هارد شما تمام شود .

توصیه :

سعی کنید که حتی الامکان درایو هایتان کم باشد معمولا 4 درایو کفایت بعد از اینکه تمام هارد پارتیشن بندی شد پیغام :

All available disk space in the extended dos

ظاهر می شود .

حالا دکمه **Esc** را بزنید تا وارد صفحه اصلی بشوید. از صفحه اصلی گزینه 2 (Set active portion) را انتخاب کنید. در صفحه بعدی ظاهر شده کلید 1 را زده و **Enter** کنید. با عمل فوق درایو **C** شما به عنوان درایو **Start up** بوده فعال می شود. سپس پیغام **Portion 1 made active** ظاهر می شود. بدین ترتیب پارتیشن بندی به اتمام میرسد .

نکته های قابل توجه :

- 1- ممکن است در بعضی از سیستم ها در حین عملیات های بالا **Restart** های متعددی انجام شود .
- 2- پس از عمل **Fdisk** حتما توسط دستور **a:\format drive** را برای همه درایوها انجام دهید تا به **FAT** 32 تبدیل شوند .
- 3- از **Fdisk** زیاد پرهیز کنید زیرا باعث خراب شدن هارد شما می شود .
- 4- زیاد عجله نکنید!

Segments@Gmail.Com

<http://www.Yarantoos/forum>